



## Závazné rozhraní pro vstup do programu UCR od 1. 1. 2007

pro získávání údajů o rozpočtu a účetnictví do části XI. a XII. výkazů FIN 2-12 M a FIN 2-04 U

Od 1.1.2007 vyhláshujeme nový formát vstupní věty s identifikací **56Cg**.

Věta vychází z formátu věty 569g s následujícími změnami.

- Slovo Účelový znak (UZ) se z 5 míst rozšiřuje na 8 míst.  
Zleva se přidává 3-místný „prefix“ pro hodnoty „Nástroj“ a „Zdroj“, které vyžadují nové části XI. a XII. výkazů FIN 2-12 M a FIN 2-04 U.
- Slovo ORG se rozšiřuje na 13 míst přidáním 3 míst zleva
- Dosavadní rozdělené slovo ODP A (oddíl - 2 místa a paragraf - 2 místa) se slučuje do jednoho slova („0000“ = 4 místa)

### Popis textového formátu věty 56Cg

Délka řádků 5/@ a 6/@ je 64 znaků (doplněno mezerami), ukončené CR+LF.

Délka řádku C/@ je 95 znaků (doplněno mezerami), ukončené CR+LF.

Délka řádku C/# je maximálně 140 znaků, ukončené CR+LF.

Délka řádku C/\$ je maximálně 123 znaků, ukončené CR+LF.

#### Struktura dávky - textový soubor

5/@...

6/@...

C/@...

C/@...

C/\$...

C/@...

C/@...

C/\$...

C/#...

C/#...

6/@....

C/@...

...

#### 5/@xxxxxxxx00yy000cccc

xxxxxxxx

- IČO zpracovatelské organizace na 8 míst (obecně 10 míst) (identifikátor zpracovatele), případné nuly zleva.

yy

- období zpracování (není podstatné, lze říci, že je to měsíc)

cccc

- číslo licence zpracovatelského programu

#### 6/@xxxxxxxxxyzz\_t\_rrrr

podtržítka „\_“ je znak mezera “ ”

xxxxxxxx

- IČO vlastní účtující organizace na 8 míst (obecně 10 míst), případné nuly zleva.

yy

- aktuální účetní období = běžný měsíc

zz

- druh dokladu:

- 00 = běžný měsíc
- 01 = počáteční stavy
- 02 = rozpočet schválený
- 03 = rozpočet upravený (interní)
- 04 = závěrečné zápisy
- 05 = uzavírací zápisy
- 06 = blokace rozpočtu
- 07 = rozpočet resortní
- 08 = rozpočet vládní
- 09 = požadavek (návrh) rozpočtových prostředků

t

- identifikátor vstupu:

- 0,1 = připojí doklad k existujícímu dokladu
- 2 = vynuluje existující doklad se stejnou licenci
- 3 = vynuluje existující doklad bez ohledu na licenci
- 4 = původní měsíční soubor je vymazán
- 5 = původní měsíční soubor je vymazán a po vstupu se přepočtou stavy
- 6 = z měsíčního souboru jsou vymazána data podle Měsíce+DruhuDokladu
- 7 = maže data z MxF podle Měsíce+DruhuDokladu, po vstupu přepočte stavy

rrrr

- účetní (rozpočtový) rok = běžný rok (tj. rok, ke kterému se vztahují data v následujících větách typu “C”)

